



Vol. 2

NESTE NÚMERO

CÓDIGO DE MÁQUINA


ASSEMBLER PARA O MSX

CÓDIGO DE MÁQUINA

GRÁFICOS INSTANTÂNEOS

APLICAÇÕES

UM ASSISTENTE DE ARTE



PLANO DA OBRA

"INPUT" é uma obra editada em fascículos semanais, e cada conjunto de 15 fascículos compõe um volume. A capa para encadernação de cada volume estará à venda oportunamente.

COMPLETE SUA COLEÇÃO

Exemplares atrasados, até seis meses após o encerramento da coleção, poderão ser comprados, a preços atualizados, da seguinte forma: 1. Pessoalmente — por meio de seu jornaleiro ou dirigindo-se ao distribuidor local, cujo endereço poderá ser facilmente conseguido junto a qualquer jornaleiro de sua cidade. Em São Paulo os endereços são: Rua Brigadeiro Tobias, 773 (Centro); Av. Industrial, 117 (Santo André); e, no Rio de Janeiro: Rua da Passagem, 93 (Botafogo). 2. Por carta — Poderão ser solicitados exemplares atrasados também por carta, que deve ser enviada para DINAP — Distribuidor Nacional de Publicações — Números Atrasados — Estrada Velha de Osasco, 132 (Jardim Tereza) — CEP 06000 — Osasco — São Paulo. 3. Por telex — Utilize o nº (011) 33670 ABSA. Em Portugal, os pedidos devem ser feitos à Distribuidora Jardim de Publicações Ltd. — Qta. Pau Varais, Azinhaga de Fetais — 2685, Camarate — Lisboa; Tel. 257-2542 — Apartado 57 — Telex 43 069 JARLIS P.

Não envie pagamento antecipado. O atendimento será feito pelo reembolso postal e o pagamento, incluindo as despesas postais, deverá ser efetuado ao se retirar a encomenda na Agência do Correio. Atenção: Após seis meses do encerramento da coleção, os pedidos serão atendidos, dependendo da disponibilidade de estoque. Obs.: Quando pedir livros, mencione sempre o título e/ou o autor da obra, além do número da edição.

COLABORE CONOSCO

Encaminhe seus comentários, críticas, sugestões ou reclamações ao Serviço de Atendimento ao Leitor — Caixa Postal 9442, São Paulo — SP.



Editor VICTOR CIVITA

REDAÇÃO

Diretor Editorial: Carmo Chagas

Editores Executivos: Antonio José Filho, Berta Sztark Amar

Editor Chefe: Paulo de Almeida

Editor de Texto: Cláudio A. V. Cavalcanti

Chefe de Arte: Carlos Luiz Batista

Assistentes de Arte: Dagmar Bastos Sampaio, Grace Alonso Arruda, Monica Lenardon Corradi Secretária de Redação/ Coordenadora: Stefania Crema

Secretários de Redação: Marisa Soares de Andrade, Mauro de Queiroz

COLABORADORES

Consultor Editorial Responsável: Dr. Renato M. E. Sabbatini (Diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas)

Execução Editorial: DATAQUEST Assessoria em Informática Ltda., Campinas, SP

Tradução, adaptação, programação e redação: Abílio Pedro Neto, Aluísio J. Dornellas de Barros, Marcelo R. Pires Therezo, Marcos Huascar Velasco, Raul Neder Porrelli, Ricardo J. P. de Aquino Pereira

Coordenação Geral: Rejane Felizatti Sabbatini

Editora de Texto: Ana Lúcia B. de Lucena

COMERCIAL

Diretor Comercial: Roberto Martins Silveira

Gerente Comercial: Joaquim Celestino da Silva

Gerente de Circulação: Denise Maria Mozol

© Marshall Cavendish Limited 1984/85.
© Editora Nova Cultural Ltda., São Paulo,
Brasil, 1986, 2ª edição, 1987.
Edição organizada pela Editora Nova Cultural Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2000 - 3º andar
CEP 01452 - São Paulo - SP - Brasil
(Artigo 15 da Lei 5988, de 14/12/1973).
Esta obra foi composta pela AM Produções Gráficas Ltda.
e impressa pela Companhia Lithographica Ypiranga

ASSEMBLER PARA O MSX

Os montadores são programas tradutores encarregados de converter os programas-fonte, escritos em Assembly em programas-objeto, codificados em linguagem de máquina.

Como já foi dito em artigos destinados a outros computadores, montar um programa em linguagem de máquina, calculando os códigos a mão, pode ser bem cansativo. Ainda que se saiba de cor todos os códigos mnemônicos e seus equivalentes hexadecimais e se esteja familiarizado com os modos de endereçamento, o trabalho de tradução e transferência do programa para o computador é sempre tedioso e possível de erros.

Já que computadores são muito bons nesse tipo de trabalho, por que não usálos para fazer a tradução? De fato, só teríamos a ganhar se fizéssemos isso, pois o mesmo programa poderia ainda ser usado para colocar o programa em código na memória.

go é bem parecido com o Assembler para o ZX Spectrum. Isto se deve ao fato de os dois computadores usarem o mi-

Constituído em BASIC, esse programa é bem mais lento do que os que são feitos em código de máquina (estes últimos podem ser facilmente encontrados nas lojas espe-

funciona muito bem, embora devamos esperar algum tempo para que programas longos sejam montados na memória.


O ASSEMBLER



5000 CLS: KEYOFF: LOCATE8, 10: PRIN T"Um instante, por favor":CLEAR 500,&HDFFF:DIM K\$(110),K(110),M (110): HS="0123456789ABCDEF": BS= "":G\$="0123456789abcdef" 5010 DIMT\$(100).R(100),Z\$(100),

Z(100) 5020 B(1)=1:FORI=2T09:B(I)=B(I-1)+B(I-1):NEXT 5030 DIMR\$(8,4):FORJ=1T04:FORI= lTO8:READR\$(I,J):R\$(I,J)=LEFT\$(R\$(I,J)+" ",4):NEXTI,J 5040 DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,nz,z, nc,c,po,pe,p,m,0,8,16,24,32,40 48,56,hl,ix,iy,bc,de,hl,sp, 5050 DIMS\$(8,2),T(18),U\$(18):FO RJ=1T02:FORI=1T08/J:READS\$(I,J) :S\$(I,J)=LEFT\$(S\$(I,J)+"):NEXTI,J:FORJ=1T018:READT(J).U \$(J):NEXTJ 5060 DATA b,c,d,e,h,1,(h1),a,bc ,de,h1,sp,235,de,8,af,227,(sp)

60742,0,60758,1,60766,2,233,(h1





O que acontecerá se houver um erro em meu programa-fonte?

Nosso Assembler é capaz de emitir mensagens de erro, pois a sua estrutura de programação permite reconhecer certas falhas no programa em Assembly. Alguns comandos, por exemplo, só trabalham com os registros a e hl. Se tentarmos usá-los com outros registros, o Assembler dirá: "Primeiro operando deve ser a ou hl".

Se um comando não for reconhecido devido a um erro de digitação, seremos informados: "Linha não reconhecida". A expressão "Deve haver dois operandos" significa que deixamos de digitar um número vital após o comando. "Operando incompatível" indica um uso inadequado do comando. "Primeiro operando deve ser sinalizador ou bit" significa que um operando inadequado foi empregado em um comando de desvio ou de atribuição de bits.

),56809,(ix),65001,(iy),10,(bc) ,26, (de),60767,r,2,(bc),18,(de) ,60751,r,249,sp,60743,i,60759,i 5070 DEFFNB(X,I)=INT(X/B(I+1))-INT(X/B(I+2))*2 5080 DEFFNX(X,I)=X-B(I+2)*FNB(X.I) + B(I+1)5090 DEFFNJ(X,I)=INT(X)-B(I+1)* INT (X/B(I+1)) 5100 DEFFNE(IS,JS)=(IS=LEFTS(JS , LEN(I\$))) 5110 FORI=1T0110:READK\$(I),K(I) ,M(I):IFNOTFNE("*",K\$(I))THENNE XTI 5120 DATA 1d, 10, 10, 1d, 26, 10, 1d, 60767,10,1d,60759,10,1d,2,138,1 d,18,138,1d,60751,138,1d,60743, 138,1d,64,6,1d,50,202,1d,58,74, 1d, 249, 139, 1d, 34, 195, 1d, 42, 67, 1 d,60779,197,1d,60771,199,1d,97, 165,1d,64,54 5130 DATA adc, 136, 50, adc, 60746, 3,add,128,50,add,9,149,and,160, 48, or, 176, 48, xor, 168, 48, nop, 0, 0 .sub, 144, 48, sbc, 152, 50, sbc, 6073 8,3,cp,184,48,jp,130,45,jp,233, 9,jp,56809,9,jp,65001,9,jp,131, 49, jr, 96, 45, jr, 88, 41 5140 DATA call, 132, 45, call, 141, 41, ret, 201, 0, djnz, 74, 40, dec, 11, 17.dec,5,16,inc,3,17,inc,4,16,p ush, 197, 17, pop, 193, 17, di, 243, 0, ei,251,0,halt,118,0,ex,235,139, ex,8,15,ex,227,143,exx,217,0 5150 DATA råt,199,132,rts,192,5 ,bit,52032,20,defb,-256,40,ccf,

63,0,scf,55,0,cpl,47,0,cpd,6084

1,0,cpdr,60857,0,cpi,60833,0,cp ir,60849,0,daa,39,0,im,60742,8, im, 60758, 8, im, 60766, 8 5160 DATA in,60736,130,in,149,4 2, ind, 60848, 0, indr, 60810, 0, ini, 60840,0,inir,60850,0,1dd,60840, 0,1ddr,60856,0,1di,60832,0,1dir ,60848,0,neg,60740,0,otdr,60859 ,0,otir,60851,0,out,60737,2,out ,141,170,outd,60843,0,outi,6083 5.0 5170 DATA res,52096,20, reti,607 49,0,retn,60741,0,r1,51984,64,r la,23,0,rlc,51968,16,rlca,7,0,r 1d,60783,0,rr,51992,64,rra,31,0 ,rrc,51976,16,rrca,15,0,rrd,607 75.0 5180 DATA set,52160,20,81a,5200 0.16, sra, 52008, 16, sr1, 52024, 16, defw,-256,41 5190 DATA "*",0,0:II=I:K(110)=I 5200 CLS: PRINTTAB (15) "ASSEMBLER ":LOCATE10,5:PRINTTAB(10)"(c) Ler na fita cassete":PRINT:PRIN TTAB(10)"(g) Gravar na fita":P RINT: PRINTTAB (10) " (e) Edição" 5210 PRINT: PRINTTAB (10) " (m) Mo ntar":PRINT:PRINTTAB(10)"(a) A pagar linha":PRINT:PRINTTAB(10) "(1) Listar":PRINT:PRINTTAB(10)"(s) Saída" 5220 AS=INKEYS:IFAS=""THEN5220 5230 JJ=INSTR("cgemals", A\$) 5240 IFJJ=OTHENPRINT"<"As"> ??? ?":FORJ=1T0500:NEXT:GOT05200 5250 CLS:ONJJGOSUB10420,10450,1 0490,5290,10710,10760,10900 5260 PRINT: PRINT"Qualquer tecla para continuar" 5270 AS=INKEYS:IFAS=""THEN5270 5280 GOTO5200 5290 FORG=1TO100:R(G)=G-1:NEXTG :Fh=100 5300 K0=0:K9=99:P0=0:VU=0 5310 K=K0:P=P0 5320 GOSUB8000 5330 GOSUB7000:0\$=I\$:IFLEFT\$(O\$,1) = "*" THENPRINTOS; :GOTO5320 5340 IFO\$="end"THENPRINT:PRINT" FIM. Endereço final = ";P-1 5350 IFOS="end"THENPO=P:RETURN 5370 IFOS<>"org"THEN5400 5380 GOSUB7000:S=0:IFLEFT\$(I\$,1) = " * "THENS=P: IS=RIGHT\$ (IS, LEN (I 3)-1) 5390 P=VAL(I\$)+S:PRINT" org ";P;:GOTO5320 5400 IFP=OTHENPRINT" (falta org)":P=&HE000 5410 Ps=Os+"!":FORI=1+18*ABS(OS <>"1d") TO110: IFO\$<=K\$(I) ANDP\$>K \$(I) THEN5500 5420 NEXTI: PRINTOS 5430 IFLEFTS(IS,1)="."THENIS=RI GHT\$ (I\$, LEN (I\$)-1) 5440 GOSUB9000:GG=R(G) 5450 IFABS(GG) <= 100THENS=SGN(Z(GG)):B=INT(ABS(Z(GG))/65536!):R =ABS(Z(GG))-B*65536!:Q=PEEK(R)+ 256*PEEK(R+1):POKER,FNJ(P*S+Q,8):PRINT" colocando ";FN J(P*S+Q ,8); " em ";R:IFBTHENPOKE(R+1),F

NJ((P*S+Q)/256,8):PRINT" coloca ndo "; FNJ((P*S+Q)/256,8); " em :R+1 5460 IFABS (GG) <= 100THENGH=R (GG) :R(GG)=FH:FH=GG:GG=GH:GOTO5450 5470 IFIS=""THENR(G)=P+100:GOTO 5330 5480 PRINT" (Linha não reconhec ida)" 5490 GOTO5420 ":0\$ 5500 Z=0:R=0:E=0:PRINT" 5510 OP=K(I):IFM(I)=OTHEN6090 5520 GOSUB7000:A\$=I\$:PRINT" ";A 5530 M=M(I):OP=K(I):B=FNB(M,0): B7=B+2*FNB(M,7)+1:Z=0:IFFNJ(M,3)) <2THENCS=AS: GOTO5720 5540 FORJ=1TOLEN(A\$): IFMID\$(A\$, J.1) =", "THEN5580 5550 NEXTJ:IFO\$="rst"ORO\$="rts" THEN5580 5560 IFFNE (0\$, K\$(I+1)) THENI=I+1 :GOTO5530 5570 PRINT" (são necessários do is operandos) ":GOTO5320 5580 BS=LEFT\$(AS,J-1):CS=RIGHT\$ (AS.LEN(AS)-J) 5590 IFFNB (M, 2) THEN5650 5600 IFFNB(M,7)THEND\$=C\$:C\$=B\$: B\$=D\$ 5610 IFB\$=MID\$("ahl",B+1,B+1)TH EN5720 5620 IFB\$="(c)"AND(0\$="in"ORO\$= "out") THEN5720 5630 IF (FNE (0\$, K\$(I+1))) AND (FNJ (M(I+1),3)>=2) THENI=I+1:GOTO553 0 5640 PRINT" (primeiro operando deve ser a ou hl) ":GOTO5320 5650 IFFNB (M, 1) THEN5690 5660 E\$=LEFT\$ (B\$+" ",4):FORJ= 1TO8: IFES=R\$ (J, B7) THENOP=OP+8*(J-1) *ABS (B7<4) +16* (J-6) *ABS (B7= 4) *ABS(J>3): Z=(J-1) *ABS(B7=4) *A BS(J<=3):GOTO5710 5670 NEXTJ: IFP\$>K\$(I+1)AND(FN J (M(I+1),3)>=2) THENI=I+1:GOTO553 0 5680 PRINT" (primeiro operando deve ser sinalizador ou bit) ":G OT05320 5690 IFFNB(M,7)THENDS=CS:CS=BS: B\$=D\$:GOTO5660 5700 X=8:GOSUB5750:IFETHEN5730 5710 IFCS=""THEN6090 5720 X=1+15*B+7*ABS(OP<=6ANDOP> =40RB\$="(c)"):B\$=C\$:GOSUB 5750: IFABS ((E=0) *NOTE) THEN6090 5730 IFE=20RP\$>K\$(I+1)ANDFNJ(M(I+1),3)=FNJ(FNX(M,0),3)THENE=0: I=I+1:GOTO5530 5740 GOTO5320 5750 R=0:IFFNB(M,4)ANDFNE(LEFT\$ ("(",ABS((B=0)*NOTB)),BS)THENZ2 =ABS (FNE ("ix", RIGHTS (BS, LEN (BS) +B-1)+" "))+2*ABS(FNE("iy",RIGH T\$ (B\$, LEN (B\$) +B-1) +" ")) : IFZ2TH ENZ=Z2:ES=LEFTS(B\$,LEN(B\$)-ABS((B=0)*NOTB)):B\$=MID\$("(h1)",1+B ,4-2*B):F\$="0"+RIGHT\$(E\$,LEN(E\$)+B-3) 5760 IFFNB (M, 3) THEN5790

```
5770 E$=LEFT$ (B$+"
1T08/(B+1): IFE$=S$(J,B+1)THENOP
=OP+(J-1) *X:RETURN
5780 GQT05810
5790 J2=9+9*ABS(O$="ld"):FORJ=J
2-8TOJ2: IFK(I) <>T(J) THEN5810
5800 IFFNE (B$, U$(J)) THENRETURN
5810 NEXTJ: IFBS="af"THENIFFNE ("
p".OS) THENOP=OP+48: RETURN
5820 IFFNB (M, 6) ANDFNE (" (", B$) TH
ENBS=MID$ (B$, 2, LEN (B$)-2):GOTO5
860
5830 IFFNB (M, 5) THENOP=FNX (OP+6*
ABS((B=0) *NOT B),6):GOTO5860
5840 IFP$>K$(I+1)THENE=2:RETURN
5850 PRINT" (operando incompatí
vel) ": E=1: RETURN
5860 R=65536!
5870 S=1
5880 IFB$=""THEN6080
5890 X$=LEFT$(B$,1):D$=RIGHT$(B
$, LEN(B$)-1): IFX$="*"THENR=R+P*
S:B$=D$:GOTO5870
5900 IFX$="+"THENB$=D$:GOTO5880
5910 IFX$="-"THENB$=D$:S=-S:GOT
05880
5920 IFX$="'"THENR=R+ASC(D$) *S:
BS=RIGHTS(DS, LEN(DS)-1):GOTO587
5930 Q=0:IFX$<>"%"ORD$<"0"ORD$>
="2"THEN5960
5940 IFD$>="0"ANDD$<"2"THENQ=Q*
2+ASC (D$) -48:D$=RIGHT$ (D$, LEN (D
$)-1):GOTO5940
5950 R=R+Q*S:B$=D$:GOTO5870
5960 IFX$<>"$"ORD$<"0"ORD$>="g"
THEN6000
5970 XS=CHRS(ASC(DS)):FORG=OTO1
5:IFX$<>MID$(H$,G+1,1)ANDX$<>MI
D$ (G$,G+1,1) THEN5990
5980 Q=Q*16+G:D$=RIGHT$(D$,LEN(
D$)-1):GOTO5970
5990 NEXTG:R=R+Q*S:B$=D$:GOTO58
70
6000 IFX$<"a"ORX$>"z"THEN6040
6010 Is=Bs:GOSUB9000:IFIS<>""TH
EN6010:GOSUB9400
6020 IFR(G)<>23000ANDABS(R(G))>
100THENR=R+(R(G)-100)*S:B$=I$:G
OT05870
6030 IFR(G)=230000RABS(R(G))<=1
OOTHENGH=R(FH):R(FH)=R(G):R(G)=
FH: FH=GH: Z(R(G)) = (P+SGN(OP)+ABS
(ABS(OP)>255)+2*ABS(Z>0)+65536!
*ABS(((ABS(BORFNB(M,6))<>0)*1)A
ND(0$<>"jr"))) *S:B$=I$:GOTO5870
6040 IFX$<"0"ORX$>"9"THENR=0:GO
T06070
6050 IFB$>="0"ANDB$<":"THENQ=Q*
10+ASC(B$)-48:B$=RIGHT$(B$, LEN(
B$)-1):GOTO6050
6060 R=R+S*Q:GOTO5870
6070 PRINT" (enderegamento invá
lido)"
6080 R=R-(P+2) *ABS(0$="djnz"ORO
S="ir"):RETURN
6090 PRINTTAB(16);:BY=P/256:GOS
UB6190: BY=P:GOSUB6190:GOSUB616
6100 IFZTHENBY=189+Z*32:GOSUB61
80:GOSUB6160
6110 IFOP>=OTHENBY=OP/256:GOSUB
6170:GOSUB6150:BY=OP:GOSUB6180
```

```
",4):FORJ=" 6120 IFR=0THEN5320
             6130 GOSUB6160:BY=R:GOSUB6180:I
             F(ABS(BORFNB(M,6))<>0)ANDO$<>"j
             r"THENBY=R/256:GOSUB 6180
             6140 GOTO5320
             6150 IFZ<>OANDBY<>OANDABS((B=0)
             *NOTB) <>OTHENGOSUB6260: BY=VAL (F
             $):GOSUB6180:Z=0
             6160 PRINT" "; : RETURN
             6170 IFINT (BY) <= OTHENRETURN
             6180 BY=FNJ(BY,8):POKEP,BY:P=P+
             6190 BY=FNJ(BY,8):PRINTMID$(H$,
             1+INT (BY/16),1); MID$ (H$, FNJ (BY,
             4)+1,1);
            6200 RETURN
             7000 IFK>NTHENI$="end":RETURN
             7010 K1=K9+1:IFK9>=LEN(T$(K))TH
             ENIS="/faltando/":RETURN
             7020 K9=K1:IFMID$(T$(K),K1,1)="
              "THEN7010
             7030 IFK9>LEN(T$(K))THENI$=RIGH
            T$ (T$ (K), LEN (T$ (K))-K1+1): RETUR
            N
             7040 IFMIDs(Ts(K), K9,1) <> "THE
             NK9=K9+1:GOTO7030
             7050 IS=MID$(T$(K),K1,K9-K1):RE
            TURN
             8000 IFK>OTHENIFRIGHT$ (T$ (K), LE
            N(TS(K))-K9+1)>TS(99)THENPRINTR
             IGHT$(T$(K), LEN(T$(K))-K9+1);
             8010 K=K+1:K9=0
             8020 PRINT: RETURN
             9000 X$="'
             9010 IFIS<"a"ORI$>"z"THEN9030
             9020 X$=X$+LEFT$(I$,1):I$=RIGHT
             S(IS.LEN(IS)-1):GOTO9010
             9030 IFIS<>"THENRETURN
             9400 FORG=1TOVV: IFFNE(X$, Z$(G))
             THENRETURN
             9410 NEXTG: UV=UV+1: Z$ (UV) = X$: G=
             VV:R(G)=23000
             9420 RETURN
             10420 CLS:LOCATEO, 10:PRINT"Posi
             cione a fita, pressione qualque
                tecla e aperte PLAY no grav
             r
             ador"
             10430 U$=INKEY$:IFU$=""THEN1043
             10440 OPEN"CAS: ASM"FORINPUTAS#1
             :CLS:LOCATE6,10:PRINT"Carregand
             o programa fonte": INPUT#1, N: FOR
             J=1TON:LINEINPUT#1,T$(J):NEXT:C
             LOSE#1:RETURN
             10450 CLS:LOCATEO, 10:PRINT"Posi
             cione a fita, aperte RECORD no
                 gravador e pressione qualqu
             er tecla"
             10460 US=INKEYS:IFUS=""THEN1046
             0
             10470 OPEN"CAS: ASM"FOROUTPUTAS#
             1:CLS:LOCATE7,10:PRINT"Gravando
              programa fonte":PRINT#1,N:FORJ
             =1TON:PRINT#1,T$(J):NEXT:CLOSE#
             1:RETURN
             10490 PRINT"Qual o número da li
             nha (múltiplo de 10)";
             10500 INPUTK: CLS
             10510 K2=K/10:IFK2>NTHENK2=N+1:
             N=N+1:T$(K2)=""
             10520 IFK2<.1THENK2=.1
             10530 IFK2=INT(K2) THEN10550
```

10540 K2=INT(K2)+1:FORK3=NTOK2-

1STEP-1:TS(K3+1)=TS(K3):NEXT:N= N+1:T\$ (K2) ="' 10550 P1=887:P0=P1 10560 LOCATEO, 21: PRINTK; TAB (6) T \$(K2)+STRING\$(10,32);:P9=P0+LEN (T\$ (K2)) 10570 IFP1<POTHENP1=P0 10580 IFP1>P9THENP1=P1-1 10590 UPOKEBASE(0)+P1-1,32:UPOK EBASE (0) +P1,195 10600 P7=0:A\$=INKEY\$:IFA\$=""THE N10600 10610 IFA\$=CHR\$(13)THEN10700 10615 IFA\$=CHR\$(27) THENRETURN 10620 IFAS=CHRS (28) THENVPOKEBAS E(0)+P1,32:P1=P1+1:GOTO10580 10630 IFAS=CHR\$(29) THENUPOKEBAS E(0)+P1,32:P1=P1-1:GOTO10570 10640 IFAS=CHR\$ (30) THENAS="":GO T010670 10650 IFAS=CHR\$ (31) THENAS=" "+M IDS (TS (K2), P1-P0+1,1): P7=-1:GOT 010670 10660 IFAS<" "THEN10600 10670 IFP1-P0+1>LEN(T\$(K2))THEN TS (K2) = LEFTS (TS (K2), P1-P0) +AS: G OT010690 10680 T\$(K2) = LEFT\$(T\$(K2), P1-P0) +AS+RIGHTS (TS (K2), LEN (TS (K2)) -P1+P0-1) 10690 P1=P1-(LEN(A\$)>0)+P7:GOTO 10560 10700 LOCATEO, 24: PRINT: K=K+10:G OTO10510 10710 IFN=OTHENCLS:PRINT" Nada a apagar": RETURN 10720 CLS:PRINT"Qual o número d a linha (múltiplo de 10)";



COMO ENCONTRAR ERROS EM PROGRAMAS LONGOS

O erro mais comum em programas como o desta lição consiste em deixar de digitar um segmento de linha DATA (nisso também o MSX se assemelha ao ZX Spectrum). Assim, quando surge a mensagem "OUT OF DATA", devemos averiguar o que está faltando nas linhas DATA. Até mesmo a falta de uma vírgula causará problemas. Se o seu Assembler não funcionar na primeira vez, não se preocupe: o MSX possui uma função de rastreamento (trace) que o ajudará a encontrar os erros.

Para ativá-la, digite **TRON** no modo imediato, sem número de linha. Depois rode o programa usando **RUN**. O número da linha BASIC que estiver sendo executada nesse momento aparecerá na tela. Esse recurso torna mais fácil a detecção de erros nos programas mais longos.

A função é desativada pelo comando TROFF. 10730 INPUTK: K2=K/10

10740 IFK2>NORK2<10RK2<>INT(K2)
THENPRINT"Esta linha não existe

":RETURN

10750 K=K2:FOR K3=K2 TO N:T\$(K3)=T\$(K3+1):NEXT:N=N-1:LOCATE 0, 10:PRINT K*10;" ";T\$(K):RETURN .10760 IFN=OTHENPRINT" Nada a 11 star":RETURN

10770 PRINT"Quais os números da primeira e da última linh a (múltiplos de 10)";

10780 INPUTK, K2: K=INT(K): K2=INT

(K2):K1=K/10:K2=K2/10

10790 IFK2>NTHENK2=N

10800 IFK1<1THENK1=1

10810 IFK2<KlandK2=NTHENRETURN 10820 IFK2<KlTHENCLS:PRINT"Núme ros de linha inválidos":GOTO107

10830 CLS:FORK3=K1TOK2:PRINTK3*

10;" ";T\$(K3):NEXT

10840 RETURN

10900 END

Os espaços em branco foram eliminados de modo a diminuir a quantidade de memória ocupada pelo programa. Algumas linhas — 5450 e 5750, por exemplo — são quase do tamanho máximo permitido pelo computador; assim, qualquer espaço adicional pode fazer com que a porção final dessas linhas seja ignorada.

As linhas 5030, 5050, 5390, 5500 apresentam, cada uma, quatro caracteres em branco entre as aspas; as linhas 5660 e 5770, três; e as linhas 10750 e


10830, dois.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA

Antes de montar o programa devemos proteger uma área de memória, onde o Assembler colocará os códigos por meio do comando CLEAR. Isso é feito na linha 5000, que reserva 500 bytes para os cordões (strings) e protege a memória a partir de E000 hexadecimal. Mude esse valor conforme as necessidades. Programas grandes podem exigir maior espaço de cordões.


Depois de digitar, rode o Assembler

e verá um menu. Para digitar um programa em Assembly, tecle "e" (não se esqueça de destravar a tecla CAPS, para que o MSX aceite letras minúsculas). O computador pedirá então o número da linha. Cada instrução deve ser introduzida em uma linha numerada, seme-



lhante ao que ocorre no BASIC. É preciso que os números das linhas sejam múltiplos de 10; apenas um mnemônico Assembly com seus operandos pode ser introduzido em cada linha.

A primeira linha de seu programa deve ser mais ou menos assim:



10 org -8192

−8192 é o endereço inicial do programa em código. Obviamente, ele deve estar na área protegida da memória. Se esquecermos de definir org, ou seja, a origem, o Assembler colocará o programa a partir de DFFF, em hexadecimal (ou −8192, em decimal).

O programa aceita os códigos mnemônicos padrão do chip Zilog Z-80, com exceção dos comandos de retorno condicional. O comando de retorno incondicional de sub-rotinas, cujo mnemônico é ret, entretanto, funciona em nosso Assembler.

Algumas vezes, porém, podemos utilizar retornos condicionais, como ret nz, que significa "retorne se não for zero". Em nosso caso, use: rts nz (rts deve ser usado no lugar de ret sempre que precisarmos empregar retornos condicionais). Quando se trata de retorno incondicional — ou seja, ret não seguido de nenhuma letra — use o mnemônico padrão ret.

No artigo da página 213 (Programas em *Código de Máquina*), usamos o mnemônico **outir**, quando na verdade o padrão Z-80 é **otir**. Nosso Assembler aceita

Números hexadecimais devem ser precedidos de \$. Números binários, de %. Qualquer número sem nada na frente será interpretado como decimal. Qualquer expressão que não seja um comando Assembly será considerada como um rótulo (label). Evite usar palavras parecidas ou muito longas; números não são permitidos.

Para que o Assembler saiba onde parar, termine seu programa com end.

Antes de apertar o ENTER para editar uma linha pressione as teclas do cursor. As setas "direita" e "esquerda" movem o cursor ao longo da linha; a seta "para baixo" serve para inserir caracteres e a seta "para cima", para apagá-los. A edição de linhas é bastante lenta e muitas vezes os caracteres digitados demoram a aparecer no vídeo.

Use a tecla ESC para sair do modo de edição. Essa tecla deve substituir o comando ENTER, depois que a última linha tiver sido digitada; caso contrário, uma linha em branco será incorporada ao programa em Assembly.

De volta ao menu, pressione "1" para obter uma listagem do programa em Assembly na tela.

Se houver algum erro na introdução do programa-fonte, volte ao menu e pressione "e"; forneça então o número da linha que deseja mudar.

Por outro lado, se quisermos inserir uma linha entre duas já existentes, bastará digitá-la usando um número intermediário, quando no modo de edição. Assim, ao listarmos o programa novamente, veremos que ele foi renumerado com a nova linha no lugar certo. Todavia, apenas uma linha pode ser introduzida dessa maneira de cada vez.

Para apagar uma linha, é preciso voltar ao menu, teclar "a", e fornecer o número da linha que queremos eliminar.

Quando estivermos satisfeitos com o programa Assembly a ser montado (programa-fonte), devemos voltar ao menu e teclar "m" para que ele seja "montado" na memória. Ao mesmo tempo, obteremos uma listagem dos códigos equivalentes na tela (programa-objeto).

Se a esta altura notarmos um erro em alguma das linhas, devemos voltar ao menu e editar a linha correspondente.

Uma vez montado o programa, o endereço final da rotina em código aparecerá na tela.

A opção de gravação — "g", no menu — armazena o programa-fonte em fita cassete — os mnemônicos, portanto. Para gravar o Assembler, use a via normal — CSAVE.

Para executar o programa em código, utilize instruções do tipo DEF US-RO e A = USRO. Grave o programaobjeto, empregando:

BSAVE "CAS:nome", endereço inicial, nº de bytes

"Nome" é a denominação do programa-objeto e deve estar entre aspas. BSAVE informa ao computador que está sendo gravado um programa em código e não em BASIC. O endereço inicial é a origem do seu programa na memória. Podemos calcular o número de bytes subtraindo a origem do endereço final e somando 1. Podemos ainda acrescentar o endereço inicial para execução (não mostrado no exemplo). Como esse endereço é quase sempre igual ao endereço inicial, sua inclusão é opcional.

UM TESTE

Para testar seu programa, entre o programa de deslocamento horizontal da tela para a direita que se encontra na página 215. Uma vez traduzido para código, ele ficará assim:

1I CO E4 21 BF E4 6 18 C5 1A 01 27 00 ED B8 12 2B 1B C1 10 F3 C9

Note que devemos usar letras minúsculas para digitar o programa-fonte. Nosso Assembler não reconhece comandos em maiúsculas.

GRÁFICOS INSTANTÂNEOS

Você não precisa conhecer código de máquina nem entender de sistema binário para animar seus jogos com figuras simples. Leia este artigo e veja como é fácil fazer isso.

Qualquer pessoa com algumas horas de experiência com computadores pode criar caracteres gráficos originais para usar em jogos. Tudo o que se precisa é lápis e papel para esquematizar as idéias, além de duas (ou, no máximo, três) rotinas simples para transformar tais idéias em figuras no computador.

Cada tipo de máquina exige um método particular para a criação de novos pádrões de caracteres gráficos definidos pelo usuário. O tamanho desses caracteres também é variável. O MSX tem sprites de 16 por 16 pixels (ou pontos), enquanto o Spectrum oferece apenas um UDG de 8 por 8 pixels (os compatíveis com o ZX-81 não serão tratados aqui).

No entanto, independentemente do que seu computador ofereça, o mais conveniente é começar criando figuras de 8 x 8 (tamanho aproximado de um "inimigo" em um jogo espacial). Uma vez que você tenha aprendido a trabalhar com esse padrão, será fácil criar figuras maiores, ou mesmo encadear duas ou mais pequenas figuras para formar uma terceira.

DO DESENHO PARA O BINÁRIO

Em alguns computadores, os dados necessários para definir um UDG podem ser fornecidos diretamente na forma binária. Em outros, você terá que convertê-los em decimal ou em hexadecimal. Assim, leia primeiramente a seção para sua máquina antes de fazer qualquer conversão. No Apple você terá que usar o nosso editor de figuras.

Os computadores armazenam as informações que lhes são dadas em binário. Mas você não precisa conhecer esse sistema numérico para transformar seus desenhos em filas de números binários. Tudo o que deve fazer para isso é:

- Utilizar o número 1 sempre que quiser obter um ponto.
- Empregar o número 0 toda vez que quiser um espaço.

Tomemos como exemplo o padrão da cruz de Lorena. A linha do topo é composta de três espaços, um ponto e mais quatro espaços. Em binário, 00010000.

A segunda linha é formada por dois espaços, três pontos e três espaços: 00111000. Todo o padrão pode ser representado assim:

0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

DE BINÁRIO PARA DECIMAL

A maneira mais rápida de converter binário em decimal é usar a pequena tabela de nove linhas por oito colunas que apresentamos a seguir. Na primeira linha, escreva os números 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nas outras oito coloque os números correspondentes ao gráfico que você quer. Aqui temos, por exemplo, a tabela para a cruz de Lorena:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Para fazer a conversão, ignore os zeros. Inicialmente, compare os 1 em binário com o número no topo da coluna. Some então todos os números correspondentes aos 1 da primeira linha. Repita essa operação em todas as linhas.

No exemplo, a primeira linha contém o número 1 apenas na quarta coluna. Portanto, temos 16.

A segunda linha tem três 1 que correspondem a 32, 16 e 8. Soma: 56.

Quando o processo de verificação houver terminado, você terá oito números decimais. A declaração DATA necessária para entrar os dados no computador ficará assim:


DATA 16,56,16,124,16,16,16,0




De início, você pode ficar com a impressão de que esta é uma forma muito complicada de fazer o trabalho. No entanto, depois de meia dúzia de tentativas, seu ritmo de trabalho se tornará suficientemente rápido. Além disso, as combinações mais comuns, como 255 (ou 11111111 em binário), serão logo memorizadas, poupando-as da necessidade de fazer cálculos para chegar ao sistema decimal.

DE BINÁRIO PARA HEXADECIMAL

Converter números binários em he-



- TRANSFORME DESENHOS EM FILAS DE NÚMEROS BINÁRIOS
- CONVERSÕES DE BINÁRIO PARA DECIMAL E PARA HEXADECIMAL
- USE GRÁFICOS EM PROGRAMAS



xadecimais é ainda mais fácil. Para isso, basta aplicar a tabela a seguir, não sendo necessário nem mesmo escrever nela os números binários:

Binári	0								1	Н	e	X	a	d	20	ci	n	ıa
0000.																		0
0001.																		
0011.																		3
0100.																		
0101.																		
0110.																Ç.		6
0111.																		7
1000.																		
1001.																		

1010.				,		,									A	
1011.								*							B	
1100.																
1101.															D	
1110.																
1111.	1				51										F	

Desta vez não ignore os zeros. Para começar, tome os primeiros quatro dígitos do número binário e procure o seu equivalente em hexa. Em seguida, faça o mesmo com os quatro dígitos seguintes. A reunião dos dois dígitos hexadecimais obtidos define o número que você precisa.

Voltando à cruz de Lorena, a primeira metade do binário da primeira linha é 0001. Em hexa temos, pela tabela, 1. A segunda metade é 0000. Em hexa, temos 0. Escreva os dois números juntos e teremos 10, o hexa correspondente ao binário 00010000.

De forma similar, na segunda linha temos 0011 (que é 3 em hexa) e 1000 (8 em hexadecimal). Assim, o número hexadecimal completo é 38.

Repita o processo até a última linha e terá oito números hexadecimais. A sua declaração **DATA** completa ficará como segue:

DATA 10,38,10,7C,10,10,10,00

Além disso, a única coisa a fazer é dizer ao computador (que não pode adivinhar) se o número que você está digitando é decimal ou hexa. Veja como fazer isto na seção específica do seu computador.

Evidentemente, é possível escrever um pequeno programa para fazer a conversão de bases numéricas, mas ele não será muito útil se você quiser modificar alguma informação que já esteja na me-

mória do computador.

O TRS-Color aceita DATA em decimal, hexa ou binário.

Se os dados (DATA) estão em hexa, você terá que adicionar uma linha extra ao programa para convertê-los em decimal (veja a seguir).



O primeiro programa desenha um pequeno avião no canto superior esquerdo do vídeo. Este pode não ser o melhor lugar para vê-lo; mas é o mais fácil para começar, se você quiser fazer um programa para movimentá-lo pela tela.

20 PMODE 4,1 30 PCLS 40 SCREEN 1.1 60 FOR L=0 TO 7 70 READ NS POKE L*32+1536, VAL ("&H"+N\$) 90 NEXT L 110 GOTO 110 500 DATA 00,10,18,9C,FF,9C,18,1

Digite o programa e execute-o.

PMODE 4,1 foi escolhido na linha 20 porque só se pode produzir gráficos UDG quando neste modo de resolução gráfica mais alta.

Para limpar a tela sobre a qual vai se desenhar, deve-se usar o comando PCLS como na linha 30. Ele se aplica não só ao PMODE 4,1, como a todos os modos de alta resolução.

Use SCREEN 1,1, como na linha 40, para ligar a tela de alta resolução de forma a mostrar o seu UDG. SCREEN 1,1 também seleciona as cores branca e pre-

O laco FOR...NEXT das linhas 60 e 90 faz com que a linha 70 seja executada oito vezes. Toda vez que encontra

READ N\$, o computador lê o dado seguinte da linha DATA de número 500.

A linha 80 é importante por duas razões. A primeira é que ela faz com que o padrão de pontos definido pela linha 500 apareça no vídeo. A segunda é que ela converte os números hexadecimais da linha DATA em decimais e colocaos diretamente na área de memória que controla o que aparece na tela do computador.

Finalmente, a linha 110 é um laço que mantém a alta resolução. Sem essa linha o programa terminaria, provocando o retorno automático para o modo texto; em consequência, você não veria o seu

desenho na tela.

GRÁFICOS UDG MAIS ALTOS

Você pode criar um UDG "alto e magro", em vez de um 8x8, mudando a linha 60 e alterando os dados da linha 500. Em primeiro lugar, modifique a linha 60 para:

60 FOR L=0 TO 7


Em seguida, mude a linha 500 de forma que fique assim:

500 DATA 00,10,18,9C,FF,9C,18,1

A alteração na linha 60 permite a leitura de um maior número de dados da linha 500. E esta define a imagem de um coelho, usando hexadecimais. Assim, ao executar o programa, você encontrará a figura do coelho na tela.



Esse método permite a criação de gráficos de qualquer tamanho. Se você já desenhou a sua figura em papel quadriculado, conte quantas linhas foram usadas. Altere a linha 60 usando o número de linhas do desenho. A seguir, faça com que o número de informações da linha DATA corresponda ao número de vezes que o laço FOR...NEXT for executado.



GRÁFICOS UDG MAIS LARGOS

O desenho de figuras baixas e largas (em vez de altas e estreitas) exige um pouco mais de trabalho.

Comece mudando as linhas 60 e 80 da seguinte forma:

60 FOR L=0 TO 7

80 POKE L*32+1536+F, VAL ("&H"+NS

Altere a linha **DATA** de forma que apareça assim:

500 DATA OF, OF, EF, EF, EF, EF, FE, 4 4, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 40, 00, FF, FF , FF, FF, FF, 66, 66

Finalmente, adicione estas linhas:

50 FOR F=0 TO 2 100 NEXT F

Quando você executar o programa, verá na tela a figura de um caminhão de carga.



Como isto funciona? Os 24 trechos de informação da linha 500 formam três quadrados de oito pixels de lado. Se os dados fossem lidos por um único FOR...NEXT como antes, o caminhão apareceria de forma peculiar, cortado em três pedaços que se amontariam no vídeo. Assim, o computador deve ser avisado para colocar os blocos lado a lado. Para fazer isso, um laço extra altera o valor do POKE na linha 80, de forma que o segundo bloco apareça na linha do topo, ao lado do primeiro. Depois de ser lido, o terceiro bloco é colocado ao lado dos outros dois por intermédio do comando POKE.

MOVIMENTE OS DESENHOS

Você pode mover a figura do avião pela tela usando estas linhas:

110 DIM A(3),B(3)

120 GET (0,0)-(7,7),A,G

130 PCLS

140 LET X=127

150 LET Y=95

160 PUT (X,Y)-(X+7,Y+7),A,PSET

170 LET LX=X

180 LET LY=Y


190 IF PEEK (338) = 251 AND Y>2 TH

EN Y=Y-2:GOTO 240

200 IF PEEK (342) = 253 AND Y<182

THEN Y=Y+2:GOTO 240

210 IF PEEK (340) = 247 AND X>3 TH



EN X=X-3:GOTO 240 220 IF PEEK(338)=247 AND X<245 THEN X=X+3:GOTO 240 230 GOTO 190 240 PUT (LX,LY)-(LX+7,LY+7),B,P SET 250 GOTO 160

Quando você executar este programa, a tecla Z movimentará a figura para a esquerda; X o fará para a direita; P para cima; e L para baixo.

O comando GET permite ao computador lembrar-se do que está em um determinado ponto da tela, enquanto PUT coloca o que foi encontrado em qualquer outro lugar. DIM, por sua vez, reserva espaço na memória para GET.

As linhas 190 até 220 verificam se uma tecla foi pressionada e movem o UDG em caso positivo.

Se você quiser mover o coelho deve fazer as seguintes alterações:

110 DIM A(6),B(6) 120 GET (0,0)-(7,23),A,G 160 PUT (X,Y)-(X+7,Y+23),A,PSET 200 IF PEEK(342)=253 AND Y<166 THEN Y=Y+2:GOTO 240 240 PUT (LX,LY)-(LX+7,LY+23),B, PSET

Para movimentar o caminhão, faça estas modificações:

110 DIM A(6),B(6) 120 GET (0,0)-(23,7),A,G 160 PUT (X,Y)-(X+23,Y+7),A,PSET 200 IF PEEK(342)=253 AND Y<182 THEN Y=Y+2:GOTO 240 220 IF PEEK(338)=247 AND X<229 THEN X=X+3:GOTO 240 240 PUT (LX,LY)-(LX+23,LY+7),B, PSET

COMO USAR DADOS EM BINÁRIO

Você pode colocar números em binário nas linhas **DATA**, se quiser, mas certifique-se antes de que cada número consiste de um byte de oito bits. Você terá, também, que adicionar estas linhas ao programa:

71 LET N=0 72 FOR J=1 TO 8 74 IF MIDS(NS,J,1)="1" THEN N=N +2^(8-J) 76 NEXT J

80 POKE L*32+1536+F.N

As novas linhas examinam os bytes bit por bit, transformando-os em números decimais. Estes são, resumidamente, equivalentes aos da tabela de conversão mostrada na introdução deste artigo.

A movimentação de figuras em alta

resolução será apresentada em detalhes num artigo próximo.




No Apple, entretanto, a geração de figuras em alta resolução não segue os mesmos padrões de outros computadores, sendo muito mais complicada (em artigo anterior, publicamos um editor de figuras móveis que permite aos usuários desse microcomputador utilizarem figuras compostas por blocos de 8x8 pontos).

Neste artigo você poderá treinar a utilização do editor de figuras. Os programas a seguir só funcionarão se as figuras correspondentes tiverem sido gera-

das pelo editor.

Carregue o programa editor de figuras no seu computador e coloque o desenho do pequeno monstro a seguir em linhas DATA usando asteriscos.



Que sistema de numeração - binário, decimal ou hexa - é melhor usar nas linhas DATA?

Dependendo das características do seu computador, pode ser melhor usar o sistema binário. Além de permitir a visualização do padrão do desenho, evitando contas, o sistema binário possibilita alterações de pequenas partes da figura.

padrão em outros programas, vale a pena converter os números para decimal ou hexa, que são mais compactos.

mais vai ajudá-los a se familiarizar com esse sistema, que é a base da programação em código de máquina.



Execute o programa editor e a figura será armazenada na memória. Feito isso, digite NEW e o seguinte programa:

HOME : HGR SCALE= 1: ROT= 0 20 30 X = 140:Y = 9040 GOTO 200 50 LX = X:LY = Y: GET A\$60 A = ASC (A\$) 70 IF A = 80 AND Y > 8 THEN Y = Y - 4: GOTO 200 80 IF A = 76 AND Y < 150 THEN Y = Y + 4: GOTO 200 90 IF A = 90 AND X > 8 THEN X = X - 4: GOTO 200 IF A = 88 AND X < 270 THEN 100 X = X + 4: GOTO 200 110 GOTO 50 200 HCOLOR= 0 DRAW 1 AT LX, LY 210

Não há necessidade de copiar as linhas DATA geradas pelo programa editor. Uma vez criada, a figura permanecerá protegida no topo da memória até que o computador seja desligado, ou até que o programa editor crie outra forma. Nem mesmo NEW pode destruí-la.

HCOLOR= 3

GOTO 50

DRAW 1 AT X,Y

220 230

240

O programa movimenta a figura com o auxílio das teclas P, L, X e Z. As linhas 50 a 110 fazem isso da maneira usual.

As linhas de 10 a 40 cuidam das configura.

As linhas de 200 a 240 apagam o monstro de sua última posição, dada por LX e LY, e o desenham na nova, dada por X e Y.

DESENHOS MAIS LARGOS

C

q

b

n

p

n

n

S


d

te

d

li

Desenhos compostos de mais de um bloco de 8x8 pontos exigem um cuidado especial com as coordenadas. Esse cuidado é necessário para que as figuras se posicionem de acordo com o planejado. Para familiarizar-se com esse tipo de desenho, gere os dois blocos que compõem o cachorro com o auxílio do programa editor.




Feito isso, digite NEW e carregue o programa anterior. Faça as seguintes modificações para mover o cachorro:

100 IF A = 88 AND X < 260 THEN X = X + 4: GOTO 200 DRAW 2 AT LX + 8,LY DRAW 2 AT X + 8, Y 235

A condição após AND na linha 100 evita que o desenho ultrapasse a margem direita da tela. Ela teve que ser modificada porque agora o desenho é mais largo.

Como a figura tem dois blocos de 8x8




pontos, foi necessário colocar duas novas linhas com comandos DRAW, uma

para desenhar e outra para apagar o segundo bloco.

É importante notar como são desenhados lado a lado os blocos que compõem o cachorro, ou seja, da esquerda para a direita, e de cima para baixo. Assim, as coordenadas no comando DRAW se referem ao canto superior esquerdo de cada bloco. Se o primeiro bloco está desenhado nas coordenadas X, Y, e queremos que o segundo seja colocado à sua direita, a posição deste último deve ser X + 8, Y. Isso acontece porque o canto superior esquerdo do segundo bloco deve ficar na mesma linha do canto superior esquerdo do primeiro (mesma coordenada vertical Y) oito pontos mais à direita.

UMA FIGURA ALTA E MAGRA

Continuando nosso treino, carregue novamente o editor e gere os dois blocos que desenham a silhueta de um homem.



Digite NEW e carregue o programa que movimenta o monstro. Faça então as seguintes modificações para mover o homem.

IF A = 76 AND Y < 140 THEN Y = Y + 4 : GOTO 200215 DRAW 2 AT LX, LY + 8 DRAW 2 AT X,Y + 8

Da mesma maneira que no exemplo anterior, a condição na linha 80 teve que ser modificada para que o desenho, ago-



inferior da tela.

As linhas 215 e 235 apagam e desenham, respectivamente, o segundo bloco. Se quisermos colocá-lo abaixo do primeiro bloco, teremos que situá-lo na mesma coluna, oito pontos mais embaixo. Assim, se a posição do primeiro bloco for X, Y, a do segundo deverá ser X, Y + 8.

Embora o MSX possua caracteres definíveis pelo usuário (com 8x8 pontos, como nas outras máquinas), geralmente é preferível utilizar os sprites, que são mais versáteis e mais adequados à movimentação de figuras.

Todavia, existem situações em que esses caracteres podem ser muito úteis. Uma aplicação muito comum é a redefinicão total ou parcial do conjunto de caracteres. Isso às vezes é desejável em programas que devem utilizar alfabetos estrangeiros ou caracteres gráficos dife-

O conjunto de caracteres do MSX é muito completo, contendo todo o alfabeto grego e uma infinidade de outros caracteres gráficos. Falta-lhe, porém, a letra è (com acento grave), utilizada na língua francesa.

Para criar esse caractere, aplique o mesmo método já descrito neste artigo. A tabela que se segue traz a codificação para ser colocada em uma linha DATA.


Binário	Hex	Decimal
00010000	10	16
00001000	08	8
00111100	3C	60
01100110	66	102
01111110	7E	126
01100000	60	96
00111100	3C	60
00000000	00	0



O formato decimal é mais fácil de usar. Mas mais difícil de calcular. O MSX aceita números binários e hexadecimais, desde que certos padrões sejam respeitados.

Para incorporar o novo caractere, use o programa:

- 10 SCREEN 0: KEY OFF
- 20 FOR I=0 TO 959
- 30 VPOKE BASE(0)+1,205
- 40 NEXT



50 E=205*8
60 FORI=E TO E+7
70 READ BS
80 VPOKE BASE(2)+I,VAL("&B"+B\$)
90 NEXT I
100 FOR I=1 TO 2000:NEXT I
110 CLS:END
500 DATA 00010000
501 DATA 00001000
502 DATA 00111100
503 DATA 0110110
504 DATA 01111110
505 DATA 01100000
506 DATA 00111100
507 DATA 00000000

Ao ser executado o programa, a tela é ocupada por um símbolo gráfico. Em seguida esse símbolo se transforma no caractere que procuramos, ou seja, a letre è com acento grave. Após alguns instantes, a tela fica novamente limpa. O novo caractere, contudo, continua na memória e pode ser obtido da mesma maneira que o símbolo gráfico do qual tomou o lugar. Para isso, basta pressionar as teclas GRAPH e "E" ao mesmo tempo. O caractere só desaparecerá da memória quando utilizarmos o comando SCREEN ou quando desligarmos o computador.

ENTENDA O PROGRAMA

A linha 10 escolhe a tela de textos com 40 colunas e apaga do rodapé da tela as teclas de função. O laço das li-



PROGRAMAS EDITORES

Crie suas próprias figuras no Apple e no MSX, utilizando os programas editores fornecidos por *INPUT* para estes computadores. Eles calcularão os números nas linhas **DATA** para você.

Lembre-se de que não será preciso digitar essas linhas. Ambos os computadores possuem facilidades de edição que permitem usar a própria tela produzida pelo editor — uma vez interrompido o programa — para criar uma linha DATA com um número alto na frente (a partir de 5000).

No MSX isto é feito com as teclas do cursor, INS, DEL e ENTER. No Apple, com ESC, I, J, K, M, setas e RE-TURN.

No Apple e no TK-2000 pode-se gravar a tabela de figuras usando o comando **W** do monitor. Quem tiver disco, pode usar o comando **BSAVE**.

nhas 20 a 40 enche a tela com o caractere de código igual a 205 — correspondente a **GRAPH** + **E**.

Os padrões de todo o conjunto de caracteres estão guardados na VRAM — memória de vídeo — a partir do endereço dado por BASE (2). Para saber como é o formato de um caractere, o computador multiplica o valor de seu codigo por 8 e soma esse valor ao de BASE (2). O número que resultar dessa conta será o endereço do primeiro de uma série de oito bytes onde ficará armazenada a forma do caractere.

A linha 50 multiplica por 8 o código do caractere que vai ser modificado, para saber onde seu formato está na VRAM. O laço das linhas 70 a 90 coloca nesse local o padrão do novo caractere; os números são lidos com READ nas linhas DATA. Na linha 80, VAL (&B+B\$) permite que sejam utilizados números binários.

A linha 100 retarda o processo até que a linha 110 apague a tela e termine o programa.

Se for preciso economizar espaço, as linhas **DATA** podem ser substituídas por uma única linha.

Essa linha única, porém, não permite que se visualize claramente o caractere.

Se quisermos usar números hexadecimais, devemos fazer as seguintes modificações:

80 VPOKE BASE(2)+I,VAL("&H"+B\$) 500 DATA 10,08,3C,66,7E,60,3C,0

Uma linha **DATA** desse tipo é bem mais fácil de ser digitada.

Para criar o mesmo caractere na tela de textos com 32 colunas, faça as seguintes modificações:

20 FOR I=0 TO 767

30 VPOKE BASE (5)+1,205

80 VPOKE BASE (7) + I, VAL ("&H"+B\$)

Note que a linha **DATA** deve estar em hexa.

O Spectrum aceita dados tanto em binário quanto em decimal, mas não em hexa. Para ver como ele trabalha com gráficos, digite:

PRINT (graphics A)"

Para poder obter o símbolo (graphics A), você deverá pressionar < CAPS SHIFT > e < GRAPHICS > ao mesmo

tempo e depois teclar "A".

O que você vê parece um A maiúsculo normal. Mas você pode defini-lo como uma forma de 8x8 pontos.

Para fazer isto, tudo o que você precisa é de um programa de cinco linhas. Assim, se você quiser plantar o pinheiro da ilustração, deve digitar as linhas a seguir:

10 FOR n=0 TO 7
20 READ data
30 DATA BIN 00010000,BIN 0001
1000,BIN 00111000,BIN 0011110
0,BIN 01111100,BIN 01111110,
BIN 11111110,BIN 00010000
40 POKE USR "a"+n,data
50 NEXT n

Esse programa usa um laço FOR...NEXT nas linhas 10 e 50 para dar entrada às oito linhas do desenho em seqüência. A linha 20 diz ao computador para ler dados na linha DATA e a linha 40 coloca esses dados na memória do computador, usando o comando POKE.

Execute o programa e digite:

PRINT "(graphics A)"



Você verá que o "A" desapareceu e em seu lugar aparece um pinheiro. Se você digitar NEW agora, o programa será apagado da memória, mas o desenho ficará na memória até que o computador seja desligado. Assim, você pode movê-lo pela tela ou usá-lo para efeitos decorativos como se ele fosse um caractere qualquer. Tente este exemplo:

5 CLS 10 FOR y=3 TO 19 20 LET x=INT (RND*20)+5 30 PRINT AT y,x; INK 4;"(grap hics A)" 40 LET xx=INT (RND*20)+5 50 PRINT AT y,xx; INK 2;"(graphics A)" 60 NEXT y

Esses pinheiros poderiam ser usados como obstáculos para um jogo de esqui.

DESENHE UM NAVIO

Quando você quiser criar gráficos maiores que 8x8, desenhe dois ou mais blocos de 8x8.

O programa a seguir, por exemplo, cria a proa de um destróier (que você pode colocar em um de seus jogos, usando as técnicas apresentadas em *Programação de Jogos*):

10 FOR n=0 TO 7
20 READ a
30 DATA BIN 0,BIN 0,BIN 0,BIN 00000111,BIN 00000011,BIN 111
11111,BIN 00000011,BIN 111111
11,BIN 01111111,BIN 00111111
40 POKE USR "a"+n,a
50 NEXT n

Dois aspectos devem ser ressaltados. Primeiro: você pode usar BIN 0 se a linha inteira for vazia. Segundo: coloque na linha 20 uma variável simples "a" em lugar de "data", que foi inserida no programa anterior para que este ficasse mais compreensível. Poderia ser qualquer outra coisa, como "b", "c" ou "x", ou mesmo "maria"; mas para isso deveria ser utilizada uma variável idêntica na linha 40.

Quando você for entrar os dados para as outras duas partes do navio, não haverá necessidade de redigitar o programa todo. Depois de executá-lo a primeira vez, e com o primeiro gráfico na memória, mude a linha 40 para USR "b", por exemplo. Mude também a linha 30 de modo que ela passe a conter os novos dados das outras partes do navio.



Tome cuidado para que as suas linhas DATA tenham sempre oito dados, mesmo que estes sejam apenas zeros. Um número menor de linhas provocará um erro do tipo: E Out of DATA, 20:1. Coloque linhas a mais e você descobrirá que seu navio está afundando.

Finalmente, para entrar os dados em decimal, converta os binários de acordo com o método já descrito; a seguir, coloque-os na linha DATA omitindo a palavra BIN. A linha 30 do programa do destróier ficará assim:


30 DATA 0,0,0,7,3,255,127,63

E AGORA..



Uma vez compreendidos os princípios gerais, você pode colocar no computador qualquer um dos gráficos desta página. Depois de ter feito uns três deles, você verá que já tem prática suficiente para criar os seus próprios desenhos e colocá-los no computador.





UM ASSISTENTE DE ARTE

Mesmo não sendo um Leonardo da Vinci, você pode realizar belos desenhos com a ajuda do computador. Para isso, basta executar o programa apresentado nesta lição.

Você não precisa ser um Rafael ou mesmo um Pablo Picasso para desenhar com desenvoltura. Devidamente programado, seu computador pode se transformar em uma poderosa ferramenta de desenho, capacitando-o a realizar trabalhos gráficos de boa qualidade com liberdade igual (ou até maior) que a de um artista que trabalha apenas com material convencional: lápis e papel.

Na indústria, a combinação de programas de Desenho Auxiliado por Computador (conhecido pela sigla CAD, da expressão em língua inglesa Computer Aided Design) com computadores de grande porte permite não só a execução de desenhos de objetos com muita riqueza de detalhes como também a simulação de situações em que tais objetos são submetidos à ação de determinados fatores como carga, vento, vibração ou variações térmicas. Essas técnicas extrapolam a capacidade do micro doméstico, visto que exigem o processamento de um volume muito grande de dados, assim como uma capacidade gráfica altamente desenvolvida, para que se possa produzir imagens de vários ângulos do objeto em estudo.

Freqüentemente, no entanto, o desenhista necessita apenas estudar um detalhe ou a aparência geral do objeto. Nestes casos, o CAD se torna uma ferramenta capaz de substituir lápis e papel na execução de desenhos técnicos, permitindo o traçado preciso de curvas, linhas retas e figuras geométricas, com a vantagem da possibilidade de correção instantânea.

VANTAGENS DO PROGRAMA

O CAD pode ser aplicado aos computadores domésticos, seja para explorar o aspecto técnico do desenho, seja para produzir belas formas. Mas, apesar de quase todos os micros existentes no mercado brasileiro (com exceção das linhas Apple e TRS-80) já apresentarem comandos para desenhar formas elementares dentro do BASIC, é sempre necessário um longo programa para se construir formas mais sofisticadas. Exemplos de como isto é feito já foram apresentados em artigos anteriores.

A beleza do programa editor de desenhos consiste em que, uma vez na memória do computador, ele possibilita a criação de imagens até o limite gráfico da máquina, sem que seja necessário elaborar novos programas. Além disso, ele coloca todos os comandos para gráficos sob o controle direto do teclado; dessa forma, tudo o que se tem a fazer é escolher uma opção ou mover o cursor usando as teclas apropriadas. Esse recurso oferece, em alguns casos, possibilidades que não são encontradas no BASIC padrão do computador.

Como as habilidades gráficas dos diversos micros variam muito, existem grandes diferenças entre os programas, esquematizados para explorar ao máximo as vantagens e minimizar as fraquezas do computador ao qual estão destinados. Os Spectrum, por exemplo, podem mostrar facilmente texto e gráficos na mesma tela, o que é impossível nos micros das linhas Apple e TRS-Color. Por outro lado, estes podem guardar desenhos que não estão à vista, enquanto o MSX, por exemplo, não pode.

Devido à limitada capacidade gráfica do ZX-81, não apresentaremos programa para esse micro. O programa para o Sinclair Spectrum rodará somente em máquinas com um mínimo de 48K.

AUXÍLIO AO DESENHO

Apesar das diferenças, os programas funcionam de forma semelhante: o usuário é apresentado a um menu (ou lista) de opções de desenho, que oferece formas como linhas, elipses, círculos ou retângulos. Ao selecionar uma delas, você pode construir formas muito interessantes, usando as teclas de controle do cursor para posicioná-lo na tela; as linhas resultantes serão precisas e regulares. E se um erro for cometido, alguns computadores lhe darão a oportunidade de correção.

Você encontrará também a opção de mudar a cor com que desenha ou, em alguns casos, de colorir uma determinada área. Quando terminar, pode escolher entre apagar tudo e recomeçar ou gravar a imagem de forma que ela possa ser recolocada na tela, mais tarde. Is-



to lhe possibilitará também carregar na memória (e alterá-lo) um desenho de seu agrado que não tenha sido montado por este programa.


EXECUTE O PROGRAMA

As diterenças entre as diversas máquinas serão explicadas nos blocos específicos. Em todos os casos, o programa aparece dividido em duas partes: nesta lição trataremos da primeira (desenhos com linhas simples); a segunda parte, com variações mais sofisticadas, será abordada no próximo artigo.



Um menu e o cursor serão mostrados

- DESENHE COM A AJUDA DO COMPUTADOR
- COMO ESTENDER OS COMANDOS GRÁFICOS JÁ EXISTENTES
 - COMO USAR O PROGRAMA
- APRENDA A DESENHAR A MÃO LIVRE
- COMO OBTER MAIOR PRECISÃO USANDO A OPÇÃO "LINHA"
 - APRENDA A USAR CORES



na tela, assim que o programa for executado. Para selecionar um item do menu, coloque o cursor à sua esquerda, usando as teclas Q (para cima), A (para baixo), O (para a esquerda) e P (para a direita). Em seguida, pressione < ENTER> para fazer a escolha; o vídeo será apagado, deixando o cursor numa tela vazia. Você poderá, a qualquer momento, retornar ao menu (ou deixá-lo) apenas pressionando < ENTER>.

A primeira opção do menu é "Desenhar", que coloca pontos na tela. Para usar essa opção, posicione o cursor no ponto em que você deseja iniciar o desenho e pressione a barra de espaços. Ao ser movimentado, o cursor deixará uma trilha de pontos. O movimento pode ser acelerado pressionando-se a tecla < SHIFT > juntamente com a tecla que controla a direção do deslocamento. Pa-

ra terminar a linha desenhada, acione a barra de espaços novamente, o que lhe permitirá mover o cursor sem marcar a tela ou retornar ao menu para selecionar outra opção.

A opção "Linha" funciona de forma semelhante à anterior. A diferença é que a linha obtida é cheia: pressione < ENTER > para selecioná-la e tecle a barra de espaços para desenhar e novamente para terminar. A opção selecionada permanecerá disponível até que uma nova seja escolhida. Dessa forma, pode-se ir até outro ponto e iniciar uma nova linha, e assim por diante.


Existem duas opções que lhe permitem colorir a tela: "Fundo", para pintar a moldura e o fundo e "Tinta", para colorir à medida que se desenha. Selecionada uma dessas alternativas, uma mensagem será mostrada para que vo-


cê escolha as cores. O cursor lhe mostrará a cor em uso, de forma que se poderá ver o efeito instantaneamente.

Depois de ter respondido a todas as questões, o programa volta ao desenho, com o cursor no local onde foi deixado. Pode-se fazer a opção "Tinta" antes ou enquanto se desenha. Somente após se ter deixado a opção de desenho (ao pressionar a barra de espaços pela segunda vez) é que a linha será fixada.

Atenção, o programa contém código de máquina, de forma que deve ser gravado (SAVE) antes de se executar (RUN).

10 BORDER 4: PAPER 7: INK 0: OVER 0: CLS 20 POKE 23658,0: LET OP=1 40 DIM O(12): FOR N=1 TO 12: READ O(N): NEXT N: LET x=127: LET y=87 60 LET x1-x: LET y1-y 65 LET xx=0: LET yy=0 70 FOR n=65368 TO 65368+73: READ a: POKE n,a: NEXT n 100 RAND USR 65380 1020 PRINT INK 9; AT 2,9;" 1030 PRINT INK 9; AT 3,9;" DE SENHAR 1040 PRINT INK 9; AT 4,9;" LI NHA 1050 PRINT INK 9; AT 5,9;" FU NDO 1060 PRINT INK 9; AT 6,9;" TI NTA 1070 PRINT INK 9; AT 7,9;" TANGULO 1080 PRINT INK 9; AT 8,9;" CA IXA 1090 PRINT INK 9; AT 9,9;" CI RCULO 1100 PRINT INK 9; AT 10,9;" PAGAR INK 9; AT 11,9;" 1110 PRINT 0 OPS 1115 PRINT INK 9; AT 12,9;" OPIAR 1120 PRINT INK 9; AT 13.9;" ARREGAR 1130 PRINT INK 9; AT 14,9;" RAVAR 1140 PRINT INK 9; AT 15,9;" 1150 PLOT 72,48: DRAW INK 9;11





Desenhos a traços, como os mostrados na tela do Spectrum...

... podem ser realizados facilmente com o programa deste artigo.

AT OP+2,10;">" 1170 PAUSE 0: LET AS=INKEYS: IF A\$="" THEN GOTO 1170 1175 IF AS=CHR\$ 13 AND OP=9 THE RAND USR 65404: RAND USR 653 GOTO 1000 1180 IF A\$=CHR\$ 13 THEN RAND U SR 65392: RAND USR 65368: FOR n =1 TO 100: NEXT n: GOTO O(OP) 1190 PRINT AT OP+2,10;" 1200 IF AS="a" THEN LET OP=OP+ 1: IF OP=13 THEN LET OP=12 1210 IF A\$="q" THEN LET OP=OP-1: IF OP=0 THEN LET OP=1 1220 GOTO 1160 2000 REM desenhar 2005 FOR n=1 TO 50: NEXT n 2010 GOSUB 8000 RA 2060 IF INKEYS=CHRS 13 THEN ND USR 65380: GOTO 1000 2070 IF INKEY\$<>CHR\$ 32 THEN OTO 2010 2080 FOR n=1 TO 50: NEXT n 2090 GOSUB 8000: PLOT x, y 2095 IF INKEYS=CHR\$ 13 THEN RA ND USR 65380: GOTO 1000 2100 IF INKEYS=CHR\$ 12 THEN TO 2005 2110 GOTO 2090 2500 REM linha 2505 FOR n=1 TO 50: NEXT n 2510 GOSUB 8000 2515 IF INKEYS=CHR\$ 13 THEN ND USR 65380: GOTO 1000 2520 IF INKEY\$<>CHR\$ 32 THEN OTO 2510 2525 FOR n=1 TO 50: NEXT n 2530 LET xx=0: LET yy=0: LET hx =x: LET hy=y 2540 GOSUB 8000: PLOT hx, hy: DR OVER 1; xx, yy: FOR n=1 TO 5: NEXT n: PLOT hx, hy: DRAW OVER 1:xx,yy 2550 IF INKEYS<>CHR\$ 32 THEN OTO 2540 2560 PLOT hx, hy: DRAW xx, yy: GO TO 2500 3000 REM fundo e borda

3010 PRINT #1;AT 0,0;"Cor de fu

3015 LET as=INKEYS 3020 IF a\$<"0" OR a\$>"7" THEN GOTO 3015 3030 POKE 65535, VAL a\$*8 3035 RAND USR 65416 3040 FOR n=1 TO 50: NEXT n 3050 PRINT #1:AT 0,0; "Cor da bo rda (0 a 7)?" 3060 LET a\$=INKEY\$ 3070 IF a\$<"0" OR a\$>"7" THEN GOTO 3060 3080 BORDER VAL a\$ 3090 PRINT #1;AT 0,0;" ";TAB 31 "; TAB 31;" 3095 RAND USR 65416: RAND USR 6 5380: GOTO 1000 3500 REM tinta 3510 PRINT #1;AT 0,0; "Selecione tinta (0 a 7)" 3520 LET a\$=INKEY\$: IF a\$<"0" O R as>"7" THEN GOTO 3520 3530 INK VAL as 3540 PRINT #1;AT 0,0;" ";TAB 31 ;" ": GOTO 1000 7500 GOTO 1000 8000 REM rotina INKEYS 8005 PLOT OVER 1; x, y 8010 LET AS=INKEYS 8020 IF A\$="q" AND y<175 THEN LET y1=y+1: LET yy=yy+1 8030 IF AS="a" AND y>0 THEN LE T yl=y-1: LET yy=yy-1 8040 IF AS="p" AND x<255 THEN LET x1=x+1: LET xx=xx+1 8050 IF A\$="o" AND x>0 THEN LE T xl=x-1: LET xx=xx-1 8060 IF AS="Q" AND y<172 LET yl=y+4: LET yy=yy+4 8070 IF a\$="A" AND y>3 THEN LE T yl=y-4: LET yy=yy-4 8080 IF aS="P" AND x<252 THEN LET x1=x+4: LET xx=xx+4 8090 IF a\$="0" AND x>3 THEN T xl=x-4: LET xx=xx-4 8095 PLOT OVER 1:x,y 8100 LET x=x1: LET y=y1: RETURN

9000 DATA 2000,2500,3000,3500,4

ndo (0 a 7)?"

000,4020,5000,5500,0,6000,7000, 7500 9010 DATA 17,0,64,33,80,195,1,0 ,27,237,176,201,17,80,195,33,0, 64,1,0,27,237,176,201 9020 DATA 17,168,222,33,80,195, 1,0,27,237,176,201,17,80,195,33 ,168,222,1,0,27,237,176,201 9030 DATA 33,0,88,6,4,197,6,176 ,203,158,203,166,203,174,58,255 ,255,134,119,35,16,242,193,16,2 36,201



O programa começa mostrando um submenu, que permite escolher valores para o modo, tela e cor. Use as setas para mover o cursor e a barra de espaços para fazer a seleção.

Depois de escolher os valores apropriados, pressione < ENTER > para ter o menu principal. Para acessar as opções, posicione o cursor (usando as setas) ao lado do número do item e pressione a barra de espaços. Isso proporciona a limpeza da tela, deixando-a com o cursor pronto para desenhar. Para retornar ao menu a qualquer momento, pressione < ENTER >

A primeira opção do menu principal é "Mudar a tela", que dá acesso ao submenu. A opção seguinte é "Desenhar" usada para desenhar a mão livre, como se faz com um lápis. Quando selecionada, essa opção permite mover o cursor até o ponto escolhido para dar começo ao desenho; enquanto a barra de espacos for mantida pressionada, uma linha permanecerá na tela. Para interromper o desenho, basta soltá-la. Pode-se acelerar o movimento pressionando-se <CLEAR>. Observe que isso só funciona quando não se desenha.





Na próxima lição, você verá como adicionar cor ao desenho...

... como nestes exemplos mostrados na tela do TRS-Color.

Em qualquer das opções de desenho, pode-se mudar de cor pressionando-se um número entre 0 e 8: isto lhe fornecerá a cor correspondente que consta do seu manual. Para sair de "Desenhar" pressione < ENTER >, voltando ao menu principal.

A opção "Traçar Linha" permite desenhar linhas retas. Selecione a opção com as setas, desloque o cursor até o ponto onde deseja iniciar o desenho e pressione a barra de espaços. Escolha

então a cor (números de 0 a 8). A cor do cursor depende da cor de fundo, mas não afeta a cor da linha. Mova o cursor até o ponto onde deseja terminar a linha e acione a barra de espaços para

desenhá-la. Pressione < ENTER > para voltar ao menu principal. Tecle <CLEAR> para deixar o programa.

10 PCLEAR 8

20 CLS: PA=239: PB=223: PC=247: PD=

191:PE=183

30 DIM SC(1228), CP(614)

40 DEFFNR(Z) = SQR((XS-X)*(XS-X)+ (YS-Y) 1. (YS-Y))

50 MD=-1:ST=-1:OP=1:CL=1:X=127: Y=95

60 GOTO 80

70 FOR K=1 TO 1500:NEXT

80 GOSUB 1000

90 IF MD<0 THEN PRINT @449, "err o NAO FOI DEFINIDO MODO

AFICO":GOTO 70

100 IF ST<0 THEN PRINT @449, "er ro NAO FOI DEFINIDO TIPO DE

ELA":GOTO 70 110 OT=1:PMODE MD.1

120 CLS: PRINT @7, "MENU PRINCIPA

130 PRINT @103."1- MUDAR TELA": PRINT @135,"2- DESENHAR": PRINT @167,"3- TRACAR LINHA": PRINT @1 99, "4- RETANGULO": PRINT @231, "5 - CAIXA": PRINT @263, "6- CIRCULO 140 PRINT @295, "7- DISCO": PRINT @327, "8- ELIPSE": PRINT @359, "9 COPIAR": PRINT @390, "10- PREEN CHER": PRINT @422,"11- ERRO": PRI NT @454,"12- GRAVAR/CARREGAR" 150 POKE 1097+OT*32,128 160 IF PEEK (341) = PC AND OT>1 TH EN POKE 1097+OT*32,96:OT=OT-1:G

OTO 150 170 IF PEEK (342) = PC AND OT<12 T HEN POKE 1097+0T*32,96:0T=0T+1:

GOTO 150

180 IF PEEK(345) = PC THEN 200 190 IF PEEK (339) = PD THEN CLS: EN

D ELSE 160

200 IF OT<>11 THEN 220

210 PMODE MD, 5: PUT (0,0) - (255,1 91), SC: GOSUB 500: PMODE MD, 1: GOT 0 120

220 GOSUB 510

230 GET(0,0)-(255,191),SC

240 EF=0

250 ON OT GOSUB 1000,2000,3000, 3000,3000,3000,3000,3000,4000,5

000,0,6000 260 GOTO 120

500 FOR K=1 TO 4: PCOPY K+4 TO K : NEXT : RETURN

510 FOR K=5 TO 8: PCOPY K-4 TO K : NEXT : RETURN

1000 CLS:PRINT @6, "preparacao d a tela"

1010 PRINT @102, "1- MODO GRAFIC O":PRINT @166,"2- TIPO DE TELA" :PRINT @230, "3- LIMPAR TELA"

1020 PK=PEEK (1062+64*OP) : POKE 1 062+64*OP,63 AND PK

1030 IF PEEK(341) = PC AND OP>1 T HEN POKE 1062+64*OP, PK: OP=OP-1: GOTO 1020

1040 IF PEEK (342) = PC AND OP<3 T

HEN POKE 1062+64*OP, PK: OP=OP+1: GOTO 1020

1050 IF PEEK(338) = PD THEN RETUR

1060 IF PEEK (345) = PC THEN 1080 1070 GOTO 1030

1080 CLS:ON OP GOSUB 1200,1300, 1400

1090 FOR K=1 TO 200:NEXT:GOTO 1 000

1200 PRINT @33, "QUE MODO GRAFIC O DESEJA USAR (0-4) ?"; 1210 A\$=INKEYS:IF A\$<"0" OR A\$>

"4" THEN 1210 1220 PRINT AS: MD=VAL(AS): PMODE

MD.1:RETURN

1300 IF MD<0 THEN PRINT @449, "e rro NAO FOI DEFINIDO MODO RAFICO": FOR K=1 TO 1000: NEXT: RE

TURN 1310 PRINT @33, "QUE TIPO DE TEL (0 OU 1) ?"; A DESEJA USAR 1320 A\$=INKEY\$:IF A\$<"0" OR A\$>

"1" THEN 1320

1330 PRINT A\$:ST=VAL(A\$):RETURN 1400 PRINT @33, "TEM CERTEZA QUE QUER LIMPAR A TELA (S/N)?"

1410 AS=INKEYS:IF AS<>"S" AND A \$<>"N" THEN 1410

1420 IF AS="N" THEN RETURN

1430 PRINT @129, "COM QUE COR VO CE DESEJA LIMPAR A TELA (0-8)?

1440 AS=INKEYS:IF AS<"0" OR AS> "8" THEN 1440

1450 PRINT AS: PMODE MD, 5: PCLS V AL (A\$) : PMODE MD, 1 : PCLS VAL (A\$) : RETURN

1500 FOR K=0 TO 7: IF PEEK (338+K) = PA THEN CL=K

1510 NEXT: IF PEEK (338) = PB THEN CL=8

1520 IF PEEK(338) = PD THEN EF=1: RETURN

1530 DRAW"BM"+STR\$(X)+","+STR\$(Y) +"; C"+STR\$ ((PPOINT(X,Y)+3) AND 7) +"BE4G2BD4NF2BL4NG2BU4H2": CO

LOR CL 1550 IF PEEK(339) = PD THEN DF=10

ELSE DF=1 1560 IF PEEK (341) = PC THEN Y=Y-D F:GOTO 1610

1570 IF PEEK (342) = PC THEN Y=Y+D F:GOTO 1610

1580 IF PEEK (343) = PC THEN X=X-D F:GOTO 1610

1590 IF PEEK (344) = PC THEN X=X+D

F:GOTO 1610 1600 RETURN 1610 X=255 AND X 1620 IF Y>191 OR Y<0 THEN Y=Y+1 91*(2*(Y>191)+1) 1630 GOSUB 500:RETURN 2000 SCREEN 1, ST: GOSUB 1500 2010 IF EF=1 GOSUB 500:RETURN 2020 IF PEEK (345) = PC THEN PMODE MD,5:PSET(X,Y,CL):PMODE MD,1:P OKE 345,255 2030 GOTO 2000 3000 SCREEN 1, ST: GOSUB 1500 3010 IF EF=1 GOSUB 500:RETURN 3020 IF PEEK (345) <> PC THEN 3000 3030 XS=X:YS=Y 3040 GOSUB 1500 3050 GOSUB 500 3060 IF EF=1 THEN RETURN 3070 ON OT GOSUB 0,0,3130,3140, 3140,3150,3150,3160,0,0,0 3080 IF PEEK (345) = PC THEN 3100 3090 GOTO 3040 3100 IF OT=5 THEN LINE(X,Y)-(XS , YS) , PSET, BF 3110 IF OT=7 THEN PAINT (X,Y),C L,CL 3120 GOSUB 510:GOTO 3000 3130 LINE(XS, YS) - (X, Y), PSET: RET 3140 LINE (XS, YS) - (X, Y), PSET, B:R ETURN 3150 CIRCLE(X,Y), FNR(Z), CL: RETU RN 3160 IF XS<>X THEN 3190 3170 IF(2*YS-Y)>191 OR (2*YS-Y) < O THEN RETURN 3180 LINE (X,Y)-(X,2*YS-Y), PSET :RETURN 3190 CIRCLE (XS, YS), ABS (X-XS), CL ,ABS((Y-YS)/(X-XS)):RETURN 4000 RETURN 5000 RETURN 6000 RETURN

es

O programa começa oferecendo a possibilidade de trabalhar nas páginas 1 ou 2 de gráficos de alta resolução. A seguir, escolhe-se a cor de fundo.

Depois que a tela é preenchida com a cor de sua preferência, chega-se ao menu principal de opções. Tanto neste como no programa anterior, seleciona-se o item desejado pressionando-se as setas do teclado até que o vídeo comece a piscar. Então, pressiona-se < CR > ou < RETURN >.

Para desenhar linhas de qualquer tamanho e em qualquer posição faça a opção "TRAÇAR LINHAS" (isso é feito da maneira usual). Posicione então o cursor em uma das extremidades da linha que você deseja. Pressione a barra de espaços. Você ouvirá um bip e um ponto aparecerá na tela. Mova o cursor até a outra extremidade da linha e acione novamente a barra de espaços. Sua linha será traçada no mesmo instante.

Se você quiser desenhar em outras cores, pressione uma das teclas de 0 a 7. Cada uma delas lhe oferece a cor corresponde, cuja tabela você encontrará no seu manual. Nesse momento, você notará que a questão das cores não é muito simples. Existem várias interações que ocorrem entre as cores próximas. Assim, nem sempre a cor escolhida aparecerá adequadamente na tela. Logo, no entanto, você aprenderá a contornar esse problema.

Outra opção disponível é "APA-GA", que limpa a tela em uso, dando a você a possibilidade de escolher uma

nova cor de fundo.

O menu principal oferece nove alternativas, mas apenas algumas delas estão disponíveis no momento. A primeira ("NOVA TELA") leva você de volta ao início do programa, permitindo que se refaçam as opções. Note que a

tela escolhida será apagada.

As cinco opções seguintes dizem respeito à possibilidade de desenhar. Por enquanto, porém, apenas "DESE-NHAR" e "TRAÇAR LINHAS" estão à sua disposição. A opção "DESE-NHAR" funciona da seguinte forma: ao ser feita a escolha do item, ele ficará piscando; pressione < CR > ou < RE-TURN>; imediatamente, a tela gráfica será colocada à sua disposição, com o cursor posicionado em seu centro. O cursor pode ser movimentado pela tela usando-se as teclas I, J, M, K, U, N, ', , O. Para começar a desenhar, pressione a barra de espaços. Você ouvirá um bip e o cursor desaparecerá. A partir desse momento, todo o trajeto percorrido ficará marcado na tela. Para parar de desenhar e ter o cursor de volta, tecle novamente a barra de espaços.


Para voltar ao menu principal, pressione mais uma vez o comando < CR>.

A opção "MUDAR DE TELA" exige um cuidado especial. Só é possível desenhar na tela escolhida no início do programa. Assim, essa opção permite apenas que você dê uma olhada na outra tela, que não está sendo usada. Depois de selecioná-la, escolha uma das alternativas de desenho. A outra tela lhe será então mostrada; não se esqueça, porém, de que não é possível desenhar sobre ela. Para retornar à tela original, tecle < CR> e selecione novamente "MUDAR DE TELA".

Finalmente, aprenda a sair do programa, teclando **ESC** > quando estiver no menu principal.

10 ONERR GOTO 9000 20 PI = 4 * ATN (1) 30 DIM CL\$(7), OP\$(8)

FOR I = 0 TO 7: READ CL\$(I) 40 NEXT FOR I = 0 TO 8: READ OP\$(I) NEXT TEXT : HOME : PRINT "Escolh 60 a a pagina de alta resolucao:" 70 VTAB 6: INPUT "Pagina? (1 o u 2) ":PG IF PG < > 1 AND PG < 80 THEN 60 90 HOME : PRINT "Escolha a cor de fundo:" UTAB 10: FOR I = 0 TO 7: H 100 TAB 8: PRINT CL\$(I): NEXT 110 I = 0:LM = PG * 8192 FLASH : VTAB 10 + I: HTAB 120 6: PRINT SPC(2); CL\$(I); SPC(1): GET AS: IF AS = CHR\$ (13) 130 **THEN 210** IF AS < > CHR\$ (8) AND A CHR\$ (21) THEN 130 \$ < NORMAL : UTAB 10 + I: HTAB 150 6: PRINT SPC# 2); CL\$(I); SPC(2); IF AS = CHR\$ (8) THEN 190 160 IF I = 7 THEN I = 0: GOTO 170 120 180 I = I + 1: GOTO 120 IF I = 0 THEN I = 7: GOTO 190 120 200 I = I - 1: GOTO 120 IF PG = 1 THEN HGR : GOTO 210 230 HGR2 220 NORMAL : POKE - 16304,0: 230 - 16302,0: POKE - 16301 POKE + PG,0: POKE - 16297,0: HCOLOR = I: HPLOT 0,0: CALL 62454:X = 100:Y = X: HCOLOR= 3 240 OP = 0FOR I = 1 TO 200: NEXT : T 250 EXT : HOME PRINT "Escolha a sua opcao VTAB 10: FOR I = 0 TO 8: H 270 TAB 8: PRINT OP\$(I): NEXT 280 SPS = " FLASH : VTAB 10 + OP: HTAB 290 6: PRINT SPS; OPS (OP); " "; 300 GET AS: IF AS = CHR\$ THEN NORMAL : GOTO 390 IF AS = CHRS (27) THEN N 310 ORMAL : HOME : END IF A\$ < > CHR\$ (8) AND A 320 > CHR\$ (21) THEN 300 \$ < 330 NORMAL : HTAB 6: PRINT SP\$; OP\$ (OP) ; SP\$; CHR\$ (8) THEN 370 IF AS = IF OP = 8 THEN OP = 0: GOT 350 0 290 360 OP = OP + 1: GOTO 290 IF OP = 0 THEN OP = 8: GOT 370 0 290 380 OP = OP - 1: GOTO 290 390 POKE - 16301 + PG,0: POKE -16304,0:AA = 0ON OP + 1 GOTO 60,2000,300 0,3000,3000,4000,5000,6000,7000 1000 X1 = X:Y1 = Y



GET AS IF As > "0" AND As < "7" 1020 THEN HCOLOR= VAL (A\$): GOTO 1 010 1030 IF AS = CHR\$ (13) THEN POKE M,ME: TEXT : GOTO 290 1040 IF A\$ = "I" THEN Y = Y1 -2 1050 IF AS = "M" THEN Y = Y1 + 1060 IF AS = "J" THEN X = X1IF AS = "K" THEN X = X1 + 1070 IF AS = "O" THEN X = X1 + 1080 1:Y = Y1 - 11090 IF AS = "U" THEN X = X1 -1:Y = Y1 - 11100 IF A\$ = "N" THEN X = X1 -1:Y = Y1 + 11110 IF AS = "," THEN X = X1 + 1:Y = Y1 + 11120 RETURN 1500 IF M < > 0 THEN POKE M, ME 1520 L = INT (Y / 64) : C =(Y / 8) - (8 * INT (Y / 64)): T = Y - (8 * INT (Y / 8))1530 M = LM + (L * 40) + (C * 1)28) + (T * 1024) 1540 M = M + (INT (X / 7))1550 ME = PEEK (M) 1560 POKE M, 255 - 2 ^ (X - (I NT (X / 7) * 7)) 1570 RETURN 2000 IF AA = 0 THEN GOSUB 150 2010 GOSUB 1000: IF A\$ = " " T HEN AA = ABS (AA - 1) : IF AA =1 THEN POKE M, ME 2020 IF AA = 1 THEN HPLOT X, Y TO X1, Y1 2030 GOTO 2000 3000 CI = 03010 GOSUB 1500: GOSUB 1000: I F AS < > CHR\$ (32) THEN GOTO 3010 POKE M.ME 3020 3030 CI = CI + 1:PX(CI) = X:PY(CI) = Y: PRINT CHR\$ (7); HPLO T X, Y:M = 0IF CI < > 2 THEN 3010 3040 3050 ON OP - 1 GOTO 3060,3070, 3080 HPLOT PX(1), PY(1) TO PX(2 3060), PY(2):M = 0: GOTO 30003070 PRINT CHR\$ (7);: PRINT CHR\$ (7);: GOTO 3000: REM ROTI NA NAO DISPONIVEL 3080 PRINT CHR\$ (7);: PRINT CHR\$ (7);: GOTO 3000: REM ROTI NA NAO DISPONIVEL 4000 PRINT CHR\$ (7);: PRINT CHR\$ (7);: GOTO 250: REM ROTIN A NAO DISPONIVEL 5000 IF PG = 1 THEN HGR : GOT 0 5020 5010 HGR2 TEXT : GOTO 80 5020 INT (PG - (- 1 ^ PG 6000 PG =)): GOTO 250 7000 PRINT CHR\$ (7);: PRINT

CHR\$ (7);: GOTO 250: REM ROTIN

A NAO DISPONIVEL

9000 IF PEEK (222) = 53 THEN

X = X1:Y = Y1: PRINT CHR\$ (7);

RESUME

9010 PRINT CHR\$ (7);: GOTO 25

0

10000 DATA PRETO 1, VERDE, VIOL

ETA, BRANCO, PRETO 2, LARANJA, AZUL

,BRANCO 2

10010 DATA NOVA TELA, DESENHAR

,TRACAR LINHAS, RETANGULO, CIRCUL

O, ELIPSE, APAGA, MUDAR DE TELA, GR

AVAR/CARREGAR

14

O programa começa perguntando que cor de fundo você deseja. Responda com um número de 0 a 15. A correspondência de cores está no manual do seu micro. Em seguida, a tela gráfica de alta resolução será colocada à sua vista, mostrando no rodapé as opções disponíveis. Elas são doze. No entanto, apenas algumas estão disponíveis no momento. As outras serão apresentadas no próximo artigo.

Inicialmente, temos Desenhar, que permite traçar linhas em qualquer direção na tela. Selecione a opção colocando o quadrado sobre a abreviatura Des e tecle < RETURN>. Você verá então o pequeno cursor na tela. Ele pode ser movimentado com as setas do teclado. Pressione a barra de espaços no ponto em que quiser começar a desenhar: para onde quer que você movimente o cursor ele deixará um trilho marcado na cor de sua escolha.

Mas, como escolher a cor? É fácil: basta teclar, quando dentro de um módulo de desenho, uma tecla entre O e E, como se fosse uma numeração hexadecimal. Ou seja, os números de 0 até 9 funcionam normalmente; para escolher cores que tenham código de 11 a 15, use as letras de A a E. Para sair desse módulo e escolher outra coisa, pressione novamente < RETURN >; você obterá, assim, controle sobre o quadrado das opções.

A opção Pintar tem o efeito do comando PAINT do BASIC. Ela preencherá uma figura com a cor que estiver sendo usada. Deve-se tomar o cuidado de usar a mesma cor da periferia da figura para que o computador não estrague o seu desenho. Outra coisa importante é que a figura deve ser totalmente fechada; senão, o computador pintará toda a tela com a cor de sua preferência.

XXX provoca o apagamento total e definitivo do desenho. Portanto, tenha cuidado: se você pressionar < RE-TURN > com o quadrado sobre essa opção, o programa retornará ao início e apagará tudo o que foi desenhado.

```
10 X=100:Y=100:CO=15
20 PI=4*ATN(1)
30 SCREENO: COLOR 15,4,4
40 CLS:LOCATE 5,5:PRINT"Escolha
 a cor de fundo da página gráf
ica (0 a 15):"
50 INPUT CL: IF CL>15 OR CL<0 TH
EN PRINT"Valor ilegal!":GOTO 50
    COLOR15, CL, CL: SCREEN2: OP=1
    OPEN"GRP: "FOR OUTPUT AS #1
70
80
    PSET (8, 166), 0
    PRINT#1," Apa
                   Des Lin Re
  Cai Cir": PSET (8, 176), 0: PRIN
T#1." Dis Eli Pin XXX"
100 CLOSE
110 GOSUB390:LINE (C,L)-(C+24,L
+9),15,B
120 AS=INKEYS:IFAS=""THEN120
130 GOSUB390
140 IFAS=CHR$ (13) THEN200
150 LINE (C,L)-(C+24,L+9),CL,B
160 IFAS=CHRS(29) THENOP=OP-1:IF
OP<1THENOP=10
170 IFA$=CHR$(28)THENOP=OP+1:IF
OP>10THENOP=1
180 GOTO 110
190 AA=0
200 ON OP GOTO 480,440,480,480,
480,480,480,600,740,770
210 X1=X:Y1=Y
220 A$=INKEY$:IFA$=""THEN220
230 IFAS>"0"ANDAS<"9"THENCO=VAL
(A$)
240 IFA$>"A"ANDA$<"E"THENCO=ASC
(A$)-55
250 IFA$=CHR$(30)THENY=Y1-1
260 IFA$=CHR$(31)THENY=Y1+1
270 IFA$=CHR$(28)THENX=X1+1
280 IFAs=CHRs(29)THENX=X1-1
290 IFA$=CHR$(13)THENGOTO110
300 RETURN
310 IFM>OTHENUPOKEBASE(12)+M+Y1
MOD8, ME: VPOKEBASE (11) +M+Y1MOD8,
MF
320 MX=INT(X/8):MY=INT(Y/8)
330 M=MY*32+MX:M=M*8
340 ME=UPEEK (BASE (12) +M+YMOD8)
350 MF=VPEEK (BASE (11) +M+YMOD8)
360 UPOKE BASE (12) +M+YMOD8, 2^ (7
-XMOD8)
370 VPOKE BASE(11)+M+YMOD8, (4+(
CL=4))*16
380 RETURN
390 IFOP<7THENC=(OP*5)*8ELSEC=(
OP-6) *5*8
400 C=C-26
410 IFOP<7THENL=164ELSE L=174:P
SET(C,L),0
420 RETURN
430 GOTO 200
440 IFAA=OTHENGOSUB310
450 GOSUB210:IFA$=" "THENAA=ABS
(AA-1)
460 IFAA=1THENLINE(X,Y)-(X1,Y1)
, CO
470 GOTO440
480 GOTO 110
600 GOTO 110
740 GOSUB310:GOSUB210:IFA$<>CHR
$ (32) THEN740
```

750 PAINT (X.Y), CO

760 GOTO 740

770 GOTO 30

AVISO AO LEITOR Por um problema de ordem técnica, Publicamos na 3ª capa dos fascículos 19 e 20 as erratas referentes á 1ª edição de INPUT. Calicitamos que as desconsiderem, uma vez c as erratas rejerentes a 1º edição de IMPOT. Solicitamos que as desconsiderem, uma vez que as falhas já foram corrigidas na 2º edição.

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

Grandes jogadores de baralho (quando programados para isso), os computadores não trapaceiam nem se cansam de jogar.

APLICAÇÕES

Incorpore rotinas especiais ao seu programa CAD e tire o máximo proveito da sofisticação que elas proporcionam.

PROGRAMAÇÃO BASIC

